Booooooh · Bloop

Bloop × Shopify

Guida 2026 per i commercianti Shopify: come vendere su Bloop, il marketplace dentro l'app Linework, come arrivano gli ordini e come vieni pagato.

12%
commissione sulla merce, spedizione esclusa

In app
il cliente paga dentro l'app, come ogni prodotto Bloop

Mensile
bonifico per gli ordini consegnati da almeno 14 giorni

01 · IN SINTESI

Come funziona

Bloop è il marketplace dentro l'app Linework. Con l'app **Linework Bloop** per Shopify il tuo negozio vende i suoi prodotti ai clienti di Linework, che pagano dentro l'app. Tu continui a gestire tutto da Shopify.

1 · COLLEGA
Installi Linework Bloop e colleghi il tuo account Linework.

→

2 · PUBBLICA
Metti il tag `linework` ai prodotti: arrivano nello store "Shopify" di Bloop.

→

3 · IL CLIENTE PAGA
Su Bloop, dentro l'app, con le tue tariffe di spedizione.

→

4 · SPEDISCI
L'ordine arriva nel tuo Shopify già pagato; spedisci e inserisci il tracking.

→

5 · VIENI PAGATO
Ogni mese Linework ti fa il bonifico, meno il 12%.

In breve

	Linework Bloop
Costi di attivazione	Nessuno. Nessun canone mensile.
Commissione	12% del prezzo della merce di ogni ordine. La spedizione non ha commissione.
Pagamenti	Bonifico mensile (IBAN), nella valuta del negozio, per gli ordini consegnati da almeno 14 giorni.
Dove compaiono i prodotti	Nello store **"Shopify"** di Bloop, nella ricerca, nelle categorie e nei consigli. Ogni prodotto mostra "Venduto e spedito da" con il nome del tuo negozio.
Valute del negozio	EUR, USD, GBP.
Spedizione	Le tue zone e tariffe di Shopify. Spedisci tu, scegli tu il corriere.
Dati dei clienti	Solo quelli per spedire: nome, indirizzo, telefono. Shopify non scrive al cliente: lo fa Linework.

Disponibilità. Linework Bloop viene attivato negozio per negozio: per avere il link di installazione scrivi a **support@linework.app** con l'indirizzo `.myshopify.com` del tuo negozio.

02 · PER IL COMMERCIANTE SHOPIFY

Collegarsi e pubblicare

Cosa serve

- Un negozio Shopify con prezzi in **EUR, USD o GBP**.
- Un account **Linework** (app Linework, aprire Bloop almeno una volta).
- Zone e tariffe di spedizione in Shopify per i paesi dove vuole consegnare.
- Il **link di installazione** ricevuto da Linework (oggi: installazione privata, un negozio per volta).

Collegare il negozio

1. Apre il link di installazione con l'admin Shopify aperto e preme **Installa**, approvando i permessi (prodotti, magazzino, spedizioni, ordini, tracking; nome, indirizzo e telefono dei clienti solo per spedire).
2. Nell'admin Shopify si apre **App → Linework Bloop**: scrive l'email del suo account Linework, riceve un codice a 6 cifre e lo inserisce. Il negozio è collegato.
3. Nella sezione **Pagamenti** inserisce ragione sociale, partita IVA, paese e IBAN (verificato), e accetta le condizioni: 12%, bonifico mensile, spedizioni e resi a suo carico.

Pubblicare i prodotti

1. In Shopify → **Prodotti**, aggiunge il tag `linework` ai prodotti da vendere su Bloop (anche in blocco: seleziona → ⋯ → Aggiungi tag). I prodotti devono essere **attivi**.
2. In pochi secondi compaiono nello store **"Shopify"** di Bloop con foto (fino a 10), varianti (colore, taglia…), prezzo, prezzo barrato e scorte. In descrizione: "Venduto e spedito da *nome del negozio*".
3. Ogni modifica in Shopify (prezzo, scorte, foto, tag) arriva su Bloop da sola; ogni notte c'è un riallineamento completo. C'è anche il pulsante **Sincronizza ora**.

> **Per togliere un prodotto da Bloop**: togliere il tag, metterlo in bozza o archiviarlo, eliminarlo, oppure lasciarlo esaurire (torna quando rientra in magazzino).

Dall'acquisto al bonifico

L'ordine

1. **Checkout su Bloop.** Linework chiede a Shopify le tariffe di spedizione del commerciante per quell'indirizzo e usa la più economica. Se il negozio non spedisce in quel paese, l'acquisto non si può completare.
2. **Pagamento in app**: prodotti, spedizione e commissione di pagamento insieme.
3. **Entro 5 minuti** l'ordine nasce nello Shopify del commerciante: già **pagato** (gateway "Linework Bloop"), etichetta `Linework Bloop`, indirizzo e telefono del cliente, tariffa di spedizione del commerciante, magazzino scalato. Shopify non manda email al cliente.
4. **Spedizione.** Il commerciante evade l'ordine in Shopify e inserisce il tracking: su Bloop l'ordine diventa **In transito** in pochi secondi e **Consegnato** alla consegna.
5. Più commercianti nello stesso ordine Bloop: ognuno riceve solo la sua parte, con la sua spedizione.

Annullamenti e rimborsi

Caso	Cosa succede
Il commerciante annulla su Shopify	Il cliente riceve in automatico il rimborso della sua parte (prodotti + quota di spedizione). Quell'ordine non viene pagato al commerciante.
Il cliente annulla su Bloop prima della spedizione	Bloop rimborsa il cliente e annulla l'ordine anche su Shopify, rimettendo il magazzino.
Reso dopo la consegna	Gestito dal commerciante; Linework (supporto) sistema rimborso e pagamento.

> Il commerciante **non deve mai rimborsare da Shopify** un ordine Bloop: il cliente ha pagato Linework. Va annullato, e il rimborso lo fa Linework.

Il pagamento al commerciante

CALCOLO

merce + spedizione – 12% della merce

Prodotti	100,00 €
Spedizione	6,00 €
Commissione 12% su 100 €	−12,00 €
Al commerciante	**94,00 €**

TEMPI

- Un ordine è pagabile **14 giorni dopo la consegna** (periodo di reso).
- Il **1° del mese** viene preparato un pagamento per ogni commerciante e valuta.
- Linework fa il **bonifico** con il riferimento del pagamento.
- Vedi importi e storico nella pagina dell'app Linework Bloop in Shopify.

Cosa vede chi compra

Lo store "Shopify" su Bloop

- In Bloop → Negozi → **Shopify**, nelle categorie e nella ricerca.
- Il cliente paga dentro l'app, come ogni prodotto Bloop.
- Segue l'ordine nell'app: pagato → in transito (con il tuo tracking) → consegnato.
- Può annullare prima della spedizione: il rimborso è automatico.

Lingue e valute

- L'app Linework è in 7 lingue; i tuoi prodotti restano nella lingua del tuo negozio.
- I prezzi sono i tuoi (EUR, USD o GBP); Linework li converte al checkout.
- Clienti in tutto il mondo: vendi solo nei paesi in cui hai tariffe di spedizione in Shopify.

I tempi

Quando	Cosa succede
Pochi secondi	Le modifiche ai prodotti in Shopify arrivano su Bloop; tracking e annullamenti arrivano al cliente.
Entro 5 minuti	Un ordine pagato arriva nel tuo Shopify; gli annullamenti dei clienti vengono riportati su Shopify.
Ogni notte	Riallineamento completo dei tuoi prodotti.
1° del mese	Pagamento degli ordini consegnati da almeno 14 giorni.

Tutto in una pagina

12%
commissione Linework sul valore della merce, spedizione esclusa

14 gg
dalla consegna prima che un ordine entri nel pagamento mensile

5 min
al massimo perché un ordine pagato arrivi nel tuo Shopify

Glossario

Linework Bloop	L'app per Shopify che collega il tuo negozio a Bloop.
Store "Shopify"	Il negozio Bloop che raccoglie i prodotti di tutti i commercianti Shopify collegati.
Tag `linework`	L'etichetta che metti ai prodotti da vendere su Bloop.

Contatti e link

Documentazione	docs.linework.app/shopify
Supporto commercianti	support@linework.app
App Linework	linework.app